

## แก้ปัญหาติดตั้ง FreeBSD9.1 แล้วต้องการกลับมาติดตั้ง FreeBSD8.0 แล้วติดตั้ง FreeBSD8.0 ไม่ได้

ขั้นตอนที่ 1 ติดตั้ง FreeBSD 9.1 ใหม่ ทำตามขั้นตอน ดังนี้

ใส่แผ่นติดตั้ง FreeBSD 9.1 ที่ไดรฟ์ CD / DVD

ระบบปฏิบัติการ FreeBSD 9.1 จะทำการ Boot เองอัตโนมัติ ให้รอนจนกว่ามาถึงขั้นตอน Welcome เลือก **Install** แล้วกดปุ่ม Enter



1. KeyMap Selection ให้เลือก **No**



2. Set Hostname ให้พิมพ์ **ns.easy123.org** แล้วกดปุ่ม Enter



3. เลือกรายการติดตั้ง ไม่ต้องเลือกรายการใดเลย ให้กดปุ่ม Spacebar เพื่อยกเลิกการเลือกทุกรายการ แล้วกดปุ่ม **Enter**



แก้ปัญหาติดตั้ง FreeBSD8.0 ไม่ได้ หลังจากติดตั้ง FreeBSD9.1 แล้ว

รวบรวมโดย ครูมานิส สกลวงสิงห์ ครู คศ.2 โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย สพม. ๑๖๑๕๗

4. เลือกการแบ่งพาทิชันแบบ **Manual** แล้วกดปุ่ม **Enter**

```

Partitioning
-----
Would you like to use the guided
partitioning tool (recommended for
beginners) or to set up partitions
manually (experts)? You can also open a
shell and set up partitions entirely by
hand.

<Guided>  <Manual>  <Shell >

```

5. กดแท็บไปที่คำสั่ง **Modify** แล้วกดปุ่ม **Enter**

```

Partition Editor
-----
Create partitions for FreeBSD. No changes will be
made until you select Finish.

+-----+
| ada0    | 12 GB  | BSD  |
|   ada0a | 11 GB  | freebsd-ufs |
|   ada0b | 614 MB | freebsd-swap |
+-----+

<Create> <Delete> <Modify> <Revert> <Auto > <Finish>

```

6. เลื่อนปุ่มลูกศรลงไปที่คำสั่ง **MBR DOS Partitions** กดแท็บไปที่คำสั่ง **Ok** กดปุ่ม **Enter**

```

Partition Scheme
-----
Select a partition scheme for this
volume:

+-----+
| APM     | Apple Partition Map |
| BSD     | BSD Labels           |
| GPT     | GUID Partition Table |
| MBR     | DOS Partitions       |
| PC98    | NEC PC9801 Partition Table |
| UTOC8   | Sun UTOC8 Partition Table |
+-----+

< OK >   <Cancel>

```

7. กดแท็บไปที่คำสั่ง **Auto** แล้วกดปุ่ม **Enter**

```

Partition Editor
-----
Create partitions for FreeBSD. No changes will be
made until you select Finish.

+-----+
| ada0    | 12 GB  | MBR  |
+-----+

<Create> <Delete> <Modify> <Revert> <Auto > <Finish>

```

*แก้ปัญหาติดตั้ง FreeBSD 8.0 ไม่ได้ หลังจากติดตั้ง FreeBSD 9.1 แล้ว*

*รวบรวมโดย ครูมานิส สกลวงสิงห์ ครู คศ.2 โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย สพม. 171217*

8. กดแท็บไปที่คำสั่ง **Partition** แล้วกดปุ่ม **Enter**

```

+-----+
| Partition |
+-----+
| Would you like to use this entire disk |
| (ada0) for FreeBSD or partition it to |
| share it with other operating systems? |
| Using the entire disk will erase any   |
| data currently stored there.           |
+-----+
| <Enter Disk> < Partition >           |
+-----+

```

9. กดแท็บไปที่ **Ok** แล้วกดปุ่ม **Enter**

```

+-----+
| Add Partition |
+-----+
| iType:        | freebsd |
| iSize:        | 12GB   |
| iMountpoint: |         |
+-----+
| < OK > <Options> <Cancel > |
+-----+

```

10. กดแท็บไปที่คำสั่ง **Finish** แล้วติดตั้งตามขั้นตอนการติดตั้ง FreeBSD9.1 ให้เสร็จ

```

+-----+
| Partition Editor |
+-----+
| Create partitions for FreeBSD. No changes will be |
| made until you select Finish.                   |
+-----+
| ada0          | 12 GB | MBR | |
|  ada0s1       | 12 GB | BSD |
|   ada0s1a    | 11 GB | freebsd-ufs | / |
|   ada0s1b    | 614 MB | freebsd-swap | none |
+-----+
| <Create> <Delete> <Modify> <Revert> <Auto > <Finish> |
+-----+


```

**ขั้นตอนที่ 2 ย้อนกลับมาติดตั้ง FreeBSD 8.0**

ลบ Partition เดิมออกให้หมด แล้วสร้าง Partition ตามคู่มือติดตั้ง EasyInstall123

Offset	Size(ST)	End	Name	PType	Desc	Subtype	Flags
0	63	62	-	12	unused	0	
63	25165728	25165790	ad0s1	8	freebsd	165	
25165791	33	25165823	-	12	unused	0	

ระบบสามารถ mount harddisk และติดตั้ง FreeBSD8.0 ได้สำเร็จ



*แก้ปัญหาติดตั้ง FreeBSD8.0 ไม่ได้ หลังจากติดตั้ง FreeBSD9.1 แล้ว*

*รวบรวมโดย ครูมานิส สกลวงสิงห์ ครู คศ.2 โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย สพม. 17๓๕7*